

直播状态改变回调通知

作用

账号下频道直播状态改变后，会对所设置的接口地址进行回调通知。

详情

设置接口地址后，如果账号下频道有进行推流、断流操作导致频道直播状态改变，直播系统会将以下参数 channelId（频道号）和 status（直播状态：live 表示开始直播，end 表示直播结束）以 GET 方式提交到给用户自定义的回调接口进行通知，如：

```
http://abc.com/test.do?channelId=123456&status=live&timestamp=1557976774000&sign=xxdxxxxx&sessionId=xxxxxddd&startTime=1557976777111&endTime=1557976777111&liveType=live
```

回调参数说明

参数名	类型	说明
channelId	String	频道号ID
status	String	直播频道的状态 live：正在直播 end：直播结束 playback：回放中（需开通） waiting：等待中（需开通） seminar_live（研讨会频道，直播开启） seminar_end（研讨会频道，直播结束）
timestamp	Long	13位的时间戳
sign	String	校验的加密字符串，生成的规则md5(AppSecret+timestamp)，AppSecret是直播系统的用密匙
sessionId	String	直播的场次ID
startTime	Long	直播的开始时间，13位的时间戳

参数名	类型	说明
endTime	Long	直播的结束时间，13位的时间戳（当status=end的时候有值，status=live的时候为空值）
liveType	String	直播模式 live：真实直播模式 test：测试模式
pushClient	String	推流客户端。可能的值为： windows / mac: windows 或 mac 客户端 web: 网页开播 AndroidSDK / iOSSDK: Android 或 iOS SDK disk_push / realDiskVideo: 伪直播 pull: 拉流直播
pushClientVersion	String	推流客户端版本，仅当pushClient=windows/mac 时，版本参数才有值，值例如 4.10.0

如何设置

通过后台设置：

登录账户 - 进入【云直播】 - 点击【开发设置】 - 点击【回调设置】 - 直播状态改变回调URL


注意：提交的接口地址必须要以 http:// 或者 https:// 开头

后台设置参考图片

新版后台设置：



旧版后台设置：



若无法找到对应设置，可能为账号权限不足，如需获取帮助，请联系右下角在线客服解决。