

频道用户分组配置接口

该文档对应 ChannelViewerGroupSettingController 。

这是直播后台登录态接口，userId 由系统根据当前登录账号自动注入。

用户端接口前缀： /live-bg/v3/user/channel-viewer/group-setting

教师端接口前缀： /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group-setting

1. 查询频道用户分组配置

- 接口地址
 - GET /live-bg/v3/user/channel-viewer/group-setting/get
 - GET /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group-setting/get
- 请求参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID

- 响应 data 字段

参数名	类型	说明
channelViewerGroupEnabled	String	频道用户分组功能开关，Y 开启，N 关闭，默认 N
notInGroupWatchEnabled	String	未分组用户允许观看开关，Y 开启，N 关闭，默认 N

- 请求示例

```
GET /live-bg/v3/user/channel-viewer/group-setting/get?channelId=123456
```

- 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "success": true,
  "data": {
    "channelViewerGroupEnabled": "Y",
    "notInGroupWatchEnabled": "N"
  }
}
```

2. 保存频道用户分组配置

- 接口地址

- POST /live-bg/v3/user/channel-viewer/group-setting/update
- POST /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group-setting/update

- 请求说明

- channelId 通过 query 参数传入
- 配置项通过 JSON body 传入

- Query 参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID

- 请求体参数

参数名	必填	类型	说明
channelViewerGroupEnabled	否	String	频道用户分组功能开关, Y / N, 默认 N
notInGroupWatchEnabled	否	String	未分组用户允许观看开关, Y / N, 默认 N

- 请求示例

```
POST /live-bg/v3/user/channel-viewer/group-setting/update?channelId=123456
Content-Type: application/json
```

```
{
  "channelViewerGroupEnabled": "Y",
  "notInGroupWatchEnabled": "N"
}
```

通用响应说明

参数名	类型	说明
code	Integer	状态码
status	String	响应状态，成功为 <code>success</code>
success	Boolean	是否成功
requestId	String	请求ID
data	Object	业务返回数据
error	Object	失败时的错误信息