

频道用户分组接口

该文档对应 ChannelViewerGroupController 。

这是直播后台登录态接口，userId 由系统根据当前登录账号自动注入，无需前端传入。

用户端接口前缀： /live-bg/v3/user/channel-viewer/group

教师端接口前缀： /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group

1. 查询频道下的分组列表

- 接口地址
 - GET /live-bg/v3/user/channel-viewer/group/list
 - GET /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group/list
- 请求参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID

- 处理说明
 - 如果频道下还没有分组，系统会自动创建 3 个默认分组： 第一小组 、 第二小组 、 第三小组
- 响应 data 字段

参数名	类型	说明
id	Long	分组ID
channelId	Long	频道ID
name	String	分组名称
viewerCount	Integer	分组关联的用户数量

- 请求示例

GET /live-bg/v3/user/channel-viewer/group/list?channelId=123456

• 响应示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "channelId": 123456,
      "name": "第一小组",
      "viewerCount": 12
    },
    {
      "id": 2,
      "channelId": 123456,
      "name": "第二小组",
      "viewerCount": 8
    }
  ]
}
```

2. 新增频道分组

• 接口地址

- POST /live-bg/v3/user/channel-viewer/group/save
- POST /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group/save

• 请求体参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID
name	是	String	分组名称，最长 128 个字符

• 响应 data 字段

参数名	类型	说明
id	Long	分组ID

参数名	类型	说明
channelId	Long	频道ID
name	String	分组名称
viewerCount	Integer	分组关联的用户数量，新增后默认返回 0

• 请求示例

```
{
  "channelId": 123456,
  "name": "重点用户组"
}
```

3. 更新频道分组

• 接口地址

- POST /live-bg/v3/user/channel-viewer/group/update
- POST /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group/update

• 请求体参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID
id	是	Long	分组ID
name	是	String	新分组名称，最长 128 个字符

• 请求示例

```
{
  "channelId": 123456,
  "id": 1,
  "name": "高意向用户组"
}
```

4. 删除频道分组

- 接口地址
 - `POST /live-bg/v3/user/channel-viewer/group/delete`
 - `POST /live-bg/v3/teacher/channel-viewer/group/delete`

- 请求体参数

参数名	必填	类型	说明
channelId	是	Integer	频道ID
id	是	Long	分组ID

- 处理说明
 - 删除分组前，系统会先将该分组下的用户解绑分组关系，不会删除用户本身
- 请求示例

```
{
  "channelId": 123456,
  "id": 1
}
```