

修改暖场图片

接口描述

- 1、通过频道号，修改播放器的暖场图片

2、接口支持https协议

3、接口URL中的{channelId}为"频道号"

4、暖场视频和暖场图片是处于非直播状态时，播放器显示的画面，两者在同一时间只能显示一种，以最晚设置者为准

5、若想删除暖场画面，则将coverImage或warmUpFlv的值设为"http://"

接口URL

http://api.polyv.net/live/v2/channels/{channelId}/update

在线API调用

请求方式

POST

接口约束

1、接口同时支持HTTP 、HTTPS ， 建议使用HTTPS 确保接口安全， 接口调用有频率限制， [详细请查看](#)

请求参数描述

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	账号appId【详见 获取密钥 】
timestamp	true	Long	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效

参数名	必选	类型	说明
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值，生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
coverImage	true	String	暖场图片地址，图片大小建议：800x450，支持PNG、JPEG、GIF格式
coverHref	false	String	暖场图片跳转地址

示例

```
http://api.polyv.net/live/v2/channels/2191569/update
```

表单参数：

```
appId=fr1r1zazn3&coverImage=http%3A%2F%2F&sign=202FBC44F55FA11EF1C7087C43B9A0F0&coverHref=&timestamp=1621842475525
```

响应参数描述

参数名	类型	说明
code	Integer	响应状态码，200为成功返回，非200为失败【详见 全局错误说明 】
status	String	响应状态文本信息
message	String	响应描述信息，当code为400或者500的时候，辅助描述错误原因
data	String	请求失败时为空，请求成功时为true

Java请求示例

快速接入基础代码请[下载相关依赖源码](#)，[点击下载源代码](#)，下载后加入到自己的源码工程中即可。测试用例中的[HttpUtil.java](#) 和 [LiveSignUtil.java](#) 都包含在下载文件中。

强烈建议您使用[直播Java SDK](#)完成API的功能对接，直播Java SDK 对API调用逻辑、异常处理、数据签名、HTTP请求线程池进行了统一封装和优化。

```
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ChannelWarmUpTest.class);

/**
 * 修改暖场图片
 * @throws IOException
 */
@Test
public void testUpdateWarmUpImage() throws IOException, NoSuchAlgorithmException {
    //公共参数,填写自己的实际参数
    String appId = super.appId;
    String appSecret = super.appSecret;
    String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis());

    //业务参数
    String channelId = "2191569";
    String url = "http://api.polyv.net/live/v2/channels/"+channelId+"/update";
    String coverImage = "http://static.live.polyv.net/uploaded/images/2016/07/egqo3soa33.jpg";
    String coverHref = "";

    //http 调用逻辑
    Map<String,String> requestMap = new HashMap<>();
    requestMap.put("appId", appId);
    requestMap.put("timestamp",timestamp);
    requestMap.put("coverImage",coverImage);
    requestMap.put("coverHref",coverHref);
    requestMap.put("sign",LiveSignUtil.getSign(requestMap, appSecret));
    String response = HttpUtil.postFormBody(url, requestMap);
    log.info("测试修改暖场图片接口返回值: {}",response);
}
```

注意：设置暖场图片地址的域名下必需增加crossdomain.xml文件

```
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain="*" />
</cross-domain-policy>
```

响应示例

系统全局错误说明详见[全局错误说明](#)

成功示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": true
}
```

异常示例

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```