

直播播放器控制栏和弹幕开关

一、默认开启或关闭弹幕开关

参数：isBarrage=on/off

适用终端：PC端、移动端

使用效果：设置isBarrage=on或不设置改参数时，移动端或PC端的弹幕开关为开，会在播放器里显示弹幕内容；

设置isBarrage=off时，移动端或PC端的弹幕开关为关，需要手动点击开关才能显示弹幕，具体效果图如下：

终端	打开弹幕	关闭弹幕
移动		
PC		

使用示例：在使用此参数时，请确认您开发了弹幕功能（点击[POLYV 直播弹幕使用介绍](#)进行了解和开发），在实现了弹幕功能的前提下，在代码中增加参数'isBarrage':'off'，即可实现默认不显示弹幕功能

```
<script src="https://player.polyv.net/livescript/liveplayer.js"></script>
<div id='player'></div>
<script type="text/javascript">
var player = polyvObject('#player').livePlayer({
  'width':'498',
  'height':'409',
  'isBarrage':'off', //on为打开,off为关闭
  'flashvars':{'is_barrage':on},
  'uid':'e3wx706i3v',
  'vid':'99853'
});
</script>
```


二、控制栏显示

参数：skin_float=on/off barStaticTime=数字


参数介绍：skin_float=on/off 表示控制栏在视频区域内/外，barStaticTime表示控制栏自动隐藏的时间，以秒为单位

使用说明：这两个参数只适用于PC端，其中skin_float默认为off，对控制栏在视频区域外的播放器皮肤才生效，设置了skin_float=off时，全屏也还是为on的效果。

使用效果：skin_float=on 时：



skin_float=off 时:



使用示例：控制栏在视频区域外，控制栏隐藏时间为5秒：'flashvars':

{"skin_float":"off","barStaticTime":"5"}

```
<script src="https://player.polyv.net/livescript/liveplayer.js"></script>
<div id='player'></div>
<script type="text/javascript">
var player = polyvObject('#player').livePlayer({
  'width': '498',
  'height': '409',
  //控制栏在视频区域外，控制栏隐藏时间为5秒
  'flashvars': {"skin_float": "off", "barStaticTime": "5"},
  'uid': 'e5wx70615v',
  'vid': '99853'
});
</script>
```