

用户体系-游客登录

该文档仅适用通过 [观看页 SDK](#) 和配套的 [直播观看页开源项目](#) 进行二次开发的客户

一、方案说明

- 在用户体系下，您需要在"云直播后台"开启"游客模式"开关，即可实现游客功能。
- "游客模式"开启后，观看页默认会以游客身份登录，后续建议通过 [用户体系-独立授权](#) 来实现 **游客** 注册/登录成 **用户**。

特别注意：

- 在用户体系下，直播观看页已经天然支持游客功能
- 用户以游客的身份访问观看页时，目前只能正常观看直播画面和聊天室内容，**无法在聊天发言，也无法参与互动**。
- 游客注册成为新用户后，保利威会继续使用同一个用户 Id。如果是登录成已注册用户，则是两个用户 Id

二、概念说明

- 游客授权：当前观众能够以 **游客身份** 访问观看页
- 游客登录：当前观众从 **游客身份** 需要转化成 **正式用户**，此篇文档中会借助 [用户体系-独立授权](#) 的方式来实现

三、具体步骤

注意：此处是以游客模式先进入观看页，后续再进行 [用户体系-独立授权](#) 登录的场景。具体的代码截图请参考 [直播观看页开源项目](#) 的 2.9.0 版本

1. 打开"游客模式"开关

云直播后台-用户设置

2. 游客授权访问观看页

该步骤已内置在直播观看页项目中，此步骤仅便于您确认游客授权逻辑，无需额外处理

在 `src/store/use-identity-store.ts` 会记录当前的用户数据和游客身份

 `use-identity-store.ts`

在观看页加载时，会处理用户登录的拦截，具体在 `src/app/_hooks/use-user-identity-intercept.ts` 文件中

目前保利威会因为一些技术实现，所以限制在一些场景上不支持游客访问，需要先登录成正式用户，如有疑问可咨询保利威售后团队

 `use-user-identity-intercept.t`

默认用户登录的逻辑是在独立的页面，具体在 `src/app/layout/direct-business-page_components/page-watch-identify/page-watch-identify.vue` 文件中

 `page-watch-identify.vue`

注意： 截图为游客授权触发的回调，回调后会重新刷新页面。至此，游客授权完成，可以正常访问观看页

3. 实现游客登录成用户

观众以游客的身份访问观看页时，目前只能够正常观看直播画面和聊天室内容，无法在聊天发言，也无法参与互动。

当游客想要参与互动时，保利威目前的交互，是先打开确认框，确认后会再打开保利威的用户登录弹窗

 `watch-page-guest-confirm`

 `watch-page-user-login-popup`

这一部分交互逻辑，对应直播观看页项目中，其实是触发了一个


`appEvents.global.OpenIdentityLoginDialog` 事件的回调，可以在 `src/components/common-business/watch-identity/identity-login-dialog-render/use-identity-login-dialog-render.ts` 文件中监听到该事件的回调

 `OpenIdentityLoginDialog`

从代码截图中可以看到，在事件回调后，会打开一个确认框，等确认后再打开登录弹窗

注意：此时您可以在 `@PLV-WARN` 处开始对接 [用户体系-独立授权](#)，也先可以根据自身的业务需要去做额外处理。这里建议您在做完用户独立授权后，重新加载一遍当前页面，以确保登录后的用户能够正常使用观看页的功能

另外，具体的组件代码在 `src/components/common-business/watch-identity/identity-login-dialog-render/mobile-identity-login-dialog-render.vue` 文件中



如果你不需要做其他的 UI 定制，只需要快速对接 [用户体系-独立授权](#)，那您可以直接在

`src/components/common-business/watch-identity/identity-login-dialog-render/watch-identity-login-content.vue` 中传递独立授权相关的参数即可



注意：独立授权参数默认会从观看页的 url 上获取，请根据您的实际需求进行调整