


播放器的授权播放

使用场景


学员登录网站页面后进入视频直播播放页面，播放器通过携带学员信息请求授权验证URL，接口判断该学员是否能播放当前视频。若不允许播放，则播放器提示相关错误信息，不能播放。用于学员播放权限验证。

后台设置

设置方式一：单个频道设置授权认证URL 频道设置 --> 播放器管理 --> 播放限制 --> 授权验证URL



设置方式二：通用设置授权认证URL，账号下所有频道开启应用默认设置生效 通用设置 --> 播放限制 --> 授权验证URL



参数说明

播放器请求授权认证URL参数说明：

参数名称	参数说明
vid	频道ID
code	flashvars中自定义参数，默认空
t	时间戳
v	随机数去缓存，移动端中请求接口该字段为_
callback	callback回调，移动端中请求接口使用jsonp方式

```
var player = polyvObject(".player").livePlayer({
    width: '100%',
    height: '100%',
    uid: 'e3wx706i3v',
    vid: '101043',
    flashvars: {
        code: 'polyv'
    }
});
```

请求接口示例：`http://www.mywebsite.com/pmd.php?vid=101043&code=polyv&t=1555569549636&v=867`

授权认证URL接口回调参数说明

参数名称	取值范围	参数说明
status	Number	是否允许播放, 1 正常播放 2 禁止播放
username	String	跑马灯展示内容, 可为""
sign	String	授权验证sign
show	String	是否显示跑马灯 on 显示 off 隐藏
message	String	自定义错误信息, 非必填

sign值MD5计算规则：将vid(vid为频道ID),username,code,status,s(s为上文show的简写), t(t为播放器请求授权URL的时间戳参数)做MD5

```
let sign = MD5(`vid=${vid}&username=${username}&code=${code}&status=${status}&s=${show}&t=${t}`);
```

PHP示例代码

```
<?php
$status = 1;
$username = "test";
$show= "on";
$vid = $_GET["vid"];
$code = $_GET["code"];
$time = $_GET["t"];

//客户网站后台对学员身份做判断，若授权不通过不允许播放器去播视频，可以自定义提示信息，将提示信息传给POLYV播放器，让播放器显示出来
$message="该学员不是付费会员，请购买套餐后再刷新页面播放";

$md5=md5("vid=".$vid."&username=".$username."&code=".$code."&status=".$status."&s=".$show."&t=".$time);
$callback = isset($_GET["callback"])?$_GET["callback"]:null; //未提交callback时则设为空

$array = Array("status"=>$status,"username"=>$username,"show"=>$show,"sign"=>$md5,"message"=>$message);
$validateJson = json_encode($array);

if($callback != null){
    echo $callback."(".$validateJson.")";
} else{
    echo $validateJson;
}
?>
```

※注：为了更方便的使用跑马灯功能，现已将直播跑马灯功能单独移出，具体请点击 [视频跑马灯-新的防录屏神器](#)进行设置，目前授权认证接口仍需要提交相关操作，为空的参数也要提交。

注意事项

1. 保存Json地址的域名下必需增加crossdomain.xml文件
crossdomain.xml:

示例

示例地址：<http://demo.ipolyv.cn/chenwb/test30/login.php>

示例代码下载：[zbsqrz](#)