

获取跑马灯设置接口

接口URL

http://api.polyv.net/live/v3/channel/marquee/get

接口说明

- 1、接口用于获取频道或全局的跑马灯设置信息

2、接口支持https

3、不提交channelId 表示获取全局设置

4、提交channelId 且getActual="N" 表示获取频道本身的设置，不提交getActual 或者提交getActual = "Y" 表示获取频道实际生效的跑马灯设置

支持格式

JSON

请求方式

GET

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	是	string	管理员的appId
timestamp	是	long	13位当前时间戳

参数名	必选	类型	说明
sign	是	String	签名，为32位大写的MD5值, 生成签名的appSecret密钥作为通信数据安全的关键信息，严禁保存在客户端直接使用，所有API都必须通过客户自己服务器中转调用POLYV服务器获取响应数据【详见 签名生成规则 】
userId	是	string	用户id
channelId	否	int	频道id,查询全局设置值不用传该值
getActual	否	string（取值Y/N）	仅在查询频道跑马灯设置时生效，Y:获取频道实际生效跑马设置，N：获取频道的跑马灯设置

响应成功JSON示例：

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": {
    "globalSettingEnabled": null,
    "marqueeRestrict": "N",
    "marqueeType": "nickname",
    "marquee": "",
    "marqueeOpacity": 100,
    "marqueeFontSize": 30,
    "marqueeFontColor": "#000000",
    "marqueeAutoZoomEnabled": "N"
  }
}
```

响应失败JSON示例：

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

appId不正确

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "application not found.",
  "data": ""
}
```

时间戳错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "invalid timestamp.",
  "data": ""
}
```

用户ID错误

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "userId error.",
  "data": ""
}
```

签名错误

```
{
  "code": 403,
  "status": "error",
  "message": "invalid signature.",
  "data": ""
}
```

字段说明

参数名	说明
code	响应代码，成功为200，失败为400，签名错误为403，异常错误500
status	成功为success，失败为error
message	错误时为错误提示消息
data.globalSettingEnabled	频道跑马灯的全局设置开关，查询全局设置时此字段为null
data.marqueeRestrict	跑马灯开关，取值Y（开），N（关）
data.marqueeType	跑马灯类型,取值：fixed（固定值）、nickname（观众名称）、diyurl（自定义url）
data.marquee	marqueeType=fixed 时，此字段为跑马灯内容， marqueeType=nickname 为空, marqueeType=diyurl 为用户的url
data.marqueeOpacity	跑马灯不透明度，范围是 0 ~ 100
data.marqueeFontSize	跑马灯字体大小
data.marqueeFontColor	跑马灯字体颜色，例如 #ffffff
data.marqueeAutoZoomEnabled	是否开启跑马灯自适应缩放，值为 Y 或 N