

单点登录后台

描述

单点登录可以实现在登录已有系统的状态下，免登录操作进入保利威的账号，做相关设置

适用场景

保利威后台单点登录：账号。


账号：进入账号后台，获取最高的管理员权限，管理所有课程、课节，适合机构管理员的登录跳转

温馨提示

当前文档中涉及接口域名 <https://hiclass.polyv.net> 为保利威saas的默认域名，如客户做了cname定制，需修改为cname的对应域名进行调用；避免影响单点登录功能的使用。

如何操作

1.操作流程



2.调用接口说明

操作类型	设置token接口(点击可查看详细接口调用)	单点登录后台接口
账号	https://api.polyv.net/live/v3/user/set-sso-token	https://hiclass.polyv.net/hi-class-admin/admin/open/user/v1/token-login

3.操作步骤

Step1.设置单点登录token参数

接口URL

1. 根据操作类型（账号）选择对应的设置token接口URL

账号：https://api.polyv.net/live/v3/user/set-ssso-token

2. 接口说明

支持格式：JSON

请求方式：POST

请求数限制：TRUE

token 参数请勿过于简单，建议使用16位随机字符串

支持https协议

请求参数

参数名	必选	类型	说明
appId	true	String	从API设置中获取，在直播系统登记的appId
timestamp	true	String	当前13位毫秒级时间戳，3分钟内有效
token	true	String	唯一的字符串
sign	true	String	签名，为32位大写的MD5值

响应成功JSON示例

```
{
  "code": 200,
  "status": "success",
  "message": "",
  "data": "success"
}
```

响应失败JSON示例

未输入appId

```
{
  "code": 400,
  "status": "error",
  "message": "appId is required.",
  "data": ""
}
```

接口返回字段说明

参数名	说明
code	请求状态响应码
status	请求状态
message	错误信息
data	成功时候返回success字符串

Step2.成功设置token接口后，调用单点登录后台接口进行授权登录操作。

接口URL

1. 根据操作类型（账号）选择对应的单点登录后台接口URL

账号：<https://hiclass.polyv.net/hi-class-admin/admin/open/user/v1/token-login>

2. 接口说明

请求方式：GET

请求数限制：TRUE

用于获取token后授权登录互动学堂后台

支持https协议

请求示例

```
https://hiclass.polyv.net/hi-class-admin/admin/open/user/v1/token-login?
userId=userId123&token=token1234&redirect=%2Fadmin%2Fcourse
```

操作类型为账号的请求参数

参数名	必选	类型	说明
userId	true	String	账号id

参数名	必选	类型	说明
token	true	String	通过 账号token 设置的token串，10秒内且一次验证有效
redirect	false	String	完成授权后重定向地址，使用 url编码 （默认： /admin/lesson；不需要填写域名部分。）

响应成功示例

验证成功则会重定向到相应的网页，否则返回错误