

播放器Logo设置

Logo是企业形象的符号化体现，设置播放器Logo便于观众对企业品牌的识别、记忆，从而有效帮助企业品牌的树立和传播。

保利威云点播平台支持通过以下两种方式来设置播放器Logo：

方式一：通过点播管理后台设置

- 1. 登录云点播管理后台，点击 **【播放器】** → **选择已创建的播放器（或新建播放器）** → **【修改】**，进入播放器设置页面。
- 2. 在播放器Logo栏中，进行自定义设置。您可以：
 - 上传一张图片作为播放器Logo
 - 查看当前Logo图片
 - 为Logo添加链接地址，点击跳转到指定页面
 - 设置Logo不透明度和显示位置



点击[这里](#)查看视频教程

方式二：通过播放器参数设置

除了在管理后台设置播放器Logo以外，您还可以通过播放器参数进行更加灵活的控制。当管理后台和播放器参数都设置时，以播放器参数为准。

Logo参数设置的代码示例如下：

```
<div id="player"></div>
<script src="//player.polyv.net/resp/vod-player/latest/player.js"></script>
<script>
var player = polyvPlayer({
  wrap: '#player',
  width: 800,
  height: 533,
  vid: '88083abbf5bcf1356e05d39666be527a_8',
  logo: {
    logo_width: 200, //Logo宽 默认 'auto'
    logo_height: 'auto', //Logo高 默认 'auto'
    logo_url: 'http://www.polyv.net/test.png', // Logo图片URL
    logo_pos: 2, //Logo显示位置, 取值范围为: {0,1,2,3,4}, 分别代表: 隐藏、左上、右上、左下、右下
    logo_link: 'http://www.polyv.net/', // 点击Logo的跳转链接 (选填)
    logo_alpha: 50, //Logo透明度, 取值范围: (0,100)
    logoOffset: '40,50', //Logo偏移量, 单位: 百分比。坐标原点为播放器左上角, 只在Logo位置为左上、右上时生效
    logo_resize: true //默认值为false, 为true时会根据播放器窗口大小动态调整Logo的尺寸, 若设置了logo宽高则该参数不生效
  }
});
</script>
```

说明:

1. Logo图片支持的格式有: jpeg、png、gif, 为了更好的显示效果, 建议使用png格式的图片。
2. Logo图片尺寸小于200*200时会显示原始尺寸, 大于200*200像素时会被等比缩放。
3. Logo与水印的实现机制不同:
 1. Logo是将图片添加到播放器窗口, 不会对视频源文件产生影响。Logo可随时更换、调整显示位置或关闭。
 2. 水印是在视频转码时将图片“压”进视频流中, 成为了视频的一部分。修改水印设置只对新上传的视频生效, 不能对已发布视频的水印做任何修改。
4. 移动端H5播放器由于系统或浏览器限制, 在部分情况下无法显示Logo:
 - iOS设备在全屏播放视频时, 会强制使用系统播放器, 此时无法显示播放器Logo。
 - Android设备下大多数的国内浏览器厂商都会在视频播放时挟持 <video> 标签, 由浏览器内置播放器播放视频 (且视频层级最高无法叠加页面元素), 这种情况下也无法显示播放器Logo。