

卡片推送

一、功能概述

本模块主要用于接收和处理直播间的卡片推送功能，包括获取卡片信息、记录领取状态等。

二、Api 方法

2.1 获取当前推送的卡片数据

说明： 获取当前直播间正在推送的卡片信息

Api 方法： `getPushCardData(): Promise<undefined | PushCardData>`

返回值说明： 卡片数据，如果没有正在推送的卡片则返回undefined， `Promise<undefined | PushCardData>` 类型

示例：

```
// 获取当前推送的卡片
const cardData = await watchCore.pushCard.getPushCardData();
console.log('卡片图片链接:', cardData.cardImage);
console.log('等待显示时间(秒):', cardData.conditionValue);
console.log('倒计时文案:', cardData.countdownMsg);
console.log('卡片倒计时(秒):', cardData.duration);
console.log('是否有卡片入口:', cardData.enterEnabled);
console.log('入口图片链接:', cardData.enterImage);
console.log('封面类型:', cardData.imageType);
console.log('跳转链接:', cardData.link);
console.log('移动端跳转链接:', cardData.mobileLink);
console.log('桌面端跳转链接:', cardData.pcLink);
console.log('微信小程序原始ID:', cardData.wxMiniprogramOriginalId);
console.log('微信小程序appid:', cardData.wxMiniprogramAppId);
console.log('页面路径:', cardData.wxMiniprogramLink);
console.log('是否有配置链接:', cardData.linkEnabled);
console.log('打开链接方式:', cardData.redirectType);
console.log('弹出方式:', cardData.showCondition);
console.log('卡片标题:', cardData.title);
console.log('链接类型:', cardData.hrefType);
```

2.2 记录卡片领取操作

说明： 用户领取卡片时调用，记录领取状态

Api 方法： `recordObtainCard(): Promise<void>`

示例：

```
// 用户领取卡片
await watchCore.pushCard.recordObtainCard();
console.log('卡片领取成功');
```

三、模块事件

3.1 卡片推送开始事件

说明： 当讲师/助教发起卡片推送时触发，包含卡片的详细信息

Event 事件： `PushCardEvents.PushStart`

回调参数： `Object` 对象，详细类型说明如下

属性名	说明	类型
<code>cardId</code>	卡片 id	<code>string</code>
<code>cardData</code>	卡片数据	<code>PushCardData</code>

示例：

```
watchCore.pushCard.eventEmitter.on(PushCardEvents.PushStart, (data) => {
  console.log('卡片推送开始', data.cardId, data.cardData);
});
```

3.2 取消卡片推送事件

说明： 当卡片推送被取消时触发

Event 事件： `PushCardEvents.PushCancel`

示例：

```
watchCore.pushCard.eventEmitter.on(PushCardEvents.PushCancel, () => {  
  console.log('卡片推送已取消');  
});
```