


转播功能介绍

1.什么是转播

转播是一个内容分发功能，将大频道直播内容同时分发到多个小频道。



2.适用场景

一师多讲：名师在大频道授课，各个来源的观众使用不同的小频道，相互不干扰

渠道统计：给业务人员分发不同的小频道，内容由大频道输出，灵活统计各个业务人员、各个渠道的引流效果

3.转播有哪些功能

大频道可以看到所有小频道的聊天内容，统一管理所有观众，并可以向所有小频道发起互动应用，当前支持签到和公告。

小频道的聊天室是相互独立的，观众只能看到所在频道的聊天内容。小频道的助教可以配合大频道管理当前频道，可以配合发送答题卡、问卷、抽奖的互动功能，仅所在频道生效。

4.如何使用

1) 联系客户经理开通转播功能

2) 创建新的直播频道,「频道类型」默认为「发起转播」,即大频道,若为小频道请选择「接收转播」,小频道有「接收转播」标识

新建直播×

直播名称:

0/30

直播分类:

默认分类

直播场景:

普通直播

三分屏

大班课

● 适用于:活动拍摄,屏幕共享直播,使用 **直播助手** 发起

频道类型:

☒ 发起转播

☐ 接收转播

确认创建

取消

频道场景及类型选定后不可更改

402832

接收转播

402794

接收转播

3) 创建完成后,在「大频道 - 频道后台 - 直播间管理 - 直播间 - 频道转播 - 关联接收转播频道」中,勾选需要转播的小频道

直播间管理

直播间

频道统计

直播监控

图文直播

角色管理

直播间

直播详情

频道转播

页面嵌入

转播规则

关联接收转播频道

4) 新的关联或取消关联,需要等待5分钟才会生效,且要刷新观看页以及重启客户端

5) 大频道登录客户端（当前仅支持客户端，不支持网页开播），发起直播，已关联的小频道即同步播放直播内容

6) 云端录制文件会保存在大频道下

7) 建议详细阅读「频道后台 - 直播间管理 - 直播间 - 频道转播 - 转播规则」

1、需安装使用最新版本的客户端才能使用转播功能。

2、转播只能在同一场景中实现，普通直播只能关联普通直播的频道，三分屏只能关联三分屏的频道，不同场景间的频道不能关联。

3、已经作为接收转播的频道，不可再作为发起转播的频道。

4、观众进入发起转播的频道，并且已关联了接收转播频道，将自动断开聊天室，仅讲师、助教、管理员可连上聊天室。观众进入接收转播的频道，仅可看到接收转播频道内的用户。

5、发起转播的频道需在开始直播前选择转播类型：选择单讲师类型，则接收转播的频道将不能发起直播；选择多讲师类型(暂未上线)，接收转播的频道讲师需先上课，该频道才可切换为发起转播频道的内容，切换转播过程中，接收转播频道内的连线观众将自动断开，中途不可连线。

6、发起转播的频道开始直播后，接收转播的频道取消接收后，需等待5分钟才可生效。

7、发起转播的频道在直播中，不可更换转播类型。

8、发起转播频道的讲师可以管理所有接收频道和自身频道的观众和互动，接收转播的频道，讲师只能管理自身频道内的观众和互动。

9、接收转播频道使用了互动功能但没有停止结束，此时发起转播频道发起的互动将自动屏蔽。